

# Kawag サーバ利用マニュアル

ご利用前に必ずお読みください。

本書面では「Kawag サーバ」の利用に関する内容についてご説明いたします。

## ■サービス概要

Kawag サーバは川口印刷工業株式会社が運営する、インターネット上に公開されたデータ転送サービスです。Windows・Mac 両方の OS から利用でき、大容量のデータを圧縮せずにデータ転送が出来ます。

## ■利用環境

- ・インターネットに接続できる環境一部除く。
  - ※インターネットに接続していない PC は利用できません。
  - ※お客様のネットワーク環境により、利用できない場合があります。
- ・対応 OS Windows / 7 / 8.1 / 10 / MacOS X 10.7～
  - ※上記以外の OS は対応していません。

## ■お試し利用

下記の情報を利用して Kawag サーバへ接続し、ファイルのアップロード・ダウンロードやファイルの削除を行う事で、お客様のネットワーク環境で利用できるか確認することが出来ます。

サーバ : kwgs-web.org  
パス : /webdav-sp/0001.guestfolder  
ユーザ名 : guest  
パスワード : guest

※接続手順については 2 ページ目の「Kawag サーバへの接続手順」をご確認ください。

※接続用ソフトウェア「Cyberduck」をインストールする必要があります。インストール手順については 3 ページ目の「Cyberduck のインストール手順」をご確認ください。

## ■利用するには

Kawag サーバのサービスを利用するには事前に申請が必要です。「Kawag サーバ利用申請書」に必要事項を入力し、弊社の営業担当者に提出、または「Kawag サーバ利用申請書」をメールに添付して「**■お問い合わせ先**」のメールアドレス宛に送信をお願い致します。

「Kawag サーバ利用申請書」は下記の URL からダウンロード出来ます。

ダウンロード URL : [http://kwgs-web.org/kawagserver/manual/kawagserver\\_shinsei.pdf](http://kwgs-web.org/kawagserver/manual/kawagserver_shinsei.pdf)

## ■注意事項

- 1.弊社からお客様にご案内している Kawag サーバへの接続手順に順守しない接続方法はサポートしません。
- 2.「ゴミ箱」内にあるファイル・フォルダは **7 日経過した場合、自動的に削除**されます。
- 3.Kawag サーバを使用したデータ転送サービスは弊社と利用者の間でのみご利用いただけます。

※弊社が関与しない第三者同士によるデータ転送サービスは提供しません。

## ■禁止事項

- 1.データの長期保管・バックアップ目的の利用

## ■お問い合わせ先

川口印刷工業株式会社 〒020-0841 岩手県盛岡市羽場 10-1-2  
企画部 企画課 kawag サーバ管理者  
TEL : 019-632-2211 FAX : 019-632-2217 E-mail : kwgs@kpj.co.jp  
営業時間:月～土 9:00～17:00 (祝日・弊社規定営業日を除く。)

# Kawag サーバへの設定・接続手順

Kawag サーバへの接続には「ユーザ名」や「パスワード」などの接続情報が必要です。接続に関する情報は、弊社からお客様宛に通知している「アカウント登録情報のお知らせ」に記載しています。また Kawag サーバへ接続するにはクライアントソフトウェアのインストールが必要です。クライアントソフトウェアのダウンロード・インストール方法については 3 ページにある「Cyberduck のインストール手順」を参考にしてください。

## -----注意事項-----

Kawag サーバへの接続は Windows・MacOS ともにクライアントソフトウェア「Cyberduck」を利用した接続を推奨しています。それ以外の接続方法については安定したサービスを提供できない可能性があります。弊社が推奨している接続方法を利用していない場合は、大変お手数おかけいたしますが、接続方法を変更して接続していただくようお願い致します。

### ■接続の設定手順（Windows・MacOS 共通）

- 1.「Cyberduck」を起動します。
- 2.ウインドウの左下にある「+」ボタンをクリックします。
- 2.新しく表示されたウインドウ内の各項目に「アカウント登録情報のお知らせ」に記載されている情報を入力します。  
※「アカウント登録情報のお知らせ」がお手元に無い場合は大変お手数お掛け致しますが、1 ページ目の「■お問い合わせ先」に記載している連絡先までご連絡お願い致します。

接続プロトコル	「WebDAV(HTTP)」を選択します。(一番上のセレクトボックス)
ニックネーム	接続設定の名前を入力します。任意の名前を入力してください。
サーバ	「アカウント登録情報のお知らせ」に記載されている「サーバ」を入力してください。
ユーザ名	「アカウント登録情報のお知らせ」に記載されている「ユーザ名」を入力してください。
パス	「アカウント登録情報のお知らせ」に記載されている「パス」を入力してください。

※「パス」の入力フォームが表示されない場合は、ウインドウ左下にある「詳細設定」をクリックしてください。  
※上記以外の項目は設定する必要はありません。

- 4.ウインドウを閉じます。

以上で接続の設定は終了です。

### ■Kawag サーバへ接続する手順（Windows・MacOS 共通）

- 1.「Cyberduck」を起動します。
- 2.「接続の設定手順」で作成した設定をダブルクリックします。  
※「接続の設定手順」で「ニックネーム」に入力した文字が表示されます。
- 3.ログインウインドウが表示されるので、「パスワード」を入力して「Login」ボタンをクリックします。  
※ウインドウ左下にある「Save password」にチェックを入れてログインするとパスワードが保存されます。

接続が成功 → 「ユーザ様へ」と「川口印刷工業へ」の 2 つのフォルダが表示されます。

接続が失敗 → 設定情報が正しく入力されているか確認してください。

接続設定が正しい状態で接続できない場合は大変お手数おかけいたしますが、弊社までご連絡お願い致します。

# Cyberduck のインストール手順

Kawag サーバに接続するためのクライアントソフトウェア「Cyberduck」のインストール方法を記載しています。  
Kawag サーバへ接続するにはクライアントソフトウェアが必要となりますので、下記の内容を参考に「Cyberduck」のインストールを行ってください。

## ■インストーラのダウンロード

はじめに「Cyberduck」をインストールするためのインストーラをダウンロードします。下記のサイトにアクセスし、左側にある「Download Cyberduck for ～」をクリックして最新版のインストーラをダウンロードしてください。

サイトURL : <https://cyberduck.io/>

## ■Cyberduck のインストール (Windows)

1. ダウンロードしたデータを右クリックし、「管理者として実行」をクリックします。  
※このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？というメッセージが出た場合は「はい」をクリックします。
2. 「Cyberduck Welcome～」とメッセージが表示されたウインドウの右下にある「Install」をクリックします。  
※クリックすると「Cyberduck」のインストールが開始されます。
3. 「Cyberduck Installation Successfully Completed」とメッセージが表示されたウインドウの右下にある「Close」をクリックします。

以上で Cyberduck のインストールは終了です。インストールが完了すると「スタートメニュー」の「プログラムメニュー」に「Cyberduck」という項目が表示されます。

※Windows10 の場合は「スタートメニュー」の「すべてのアプリ」に表示されます。

Cyberduck のインストールが完了しましたらダウンロードしたインストーラは削除してください。

## ■Cyberduck のインストール (MacOS)

1. ダウンロードしたデータを解凍し、解凍したフォルダを開きます。
2. 解凍したフォルダを開き「Cyberduck.app」ファイルを「アプリケーション」フォルダに移動します。

以上で「Cyberduck」のインストールは完了です。

Cyberduck のインストールが完了しましたらダウンロードした圧縮ファイルは削除してください。